

*ぬいしろは指定以外1cmです

材料:表布・裏布:33cm×26cm 各2枚

接着芯:33cm×26cm 2枚(本体表に貼る)



ファスナー端布 6cm×5cm 2枚

ポケット(表) 12cm×18cm (裏)12cm×16cm

アクリルテープ 3cm幅×70cm 2本

ファスナー 38cm 1本 / ワイヤー口金 高さ6cm×幅18cm

- 1.裏本体を中表に合わせます。
- 2.脇を縫い、縫いしろを割ります。
- 3.底を縫います。
- 4.マチを6cm作ります。
- 5.マチの縫い線から1.5センチの部分を持ち落とし、ジグザグミシンで始末します。



A diagram of a cable with a 5 cm diameter and a 1 cm thick jacket. The diagram shows a cross-section of the cable with a central core and an outer jacket. The diameter of the cable is labeled as 5 cm, and the thickness of the jacket is labeled as 1 cm.

12cm

18cm

表ポケット
(裏)

1.1cmの幅で2回折ります。

2.裏ポケットをはさみます

1cm

裏ポケット
(表)

3.上部をステッチします。

1. ポケットを表本体の中央に仮止めます。
 2. アクリルテープの中央がポケットの端に来るように置き、左図を参考にステッチをかけます。
- もう1枚の本体はアクリルテープの位置がずれないように合わせて同じように縫いつけます。

- 1.表袋・裏袋の上部1cmをアイロンで折ります。
- 2.表袋の中央・裏袋の中央・ファスナーの中央を合わせて待ち針で留めます。
- 3.表袋・裏袋・ファスナーをしつけで留めます。
- 4.ミシンで本縫いします。

1. 本体の上から1.5cmの部分を縫います。これが口金通し位置になります。
2. ワイヤー口金を通し、通し口をまつり縫いで閉じます。

